

>> SUAP-FTO-07 Hémorragie : Point de compression manuelle



Nombre d'équipiers



Matériel

- Paire(s) de gants à usage unique



Indications

Un point de compression manuelle est réalisée dans l'attente de la mise en place d'un dispositif d'arrêt de l'hémorragie :

- plaie hémorragique de la carotide au niveau du cou.
- plaie hémorragique de l'artère fémorale au niveau du pli de l'aîne.
- plaie hémorragique d'un membre arraché ou sectionné au ras du pli de l'aîne ou de l'épaule.



Justification

Cette méthode consiste à comprimer l'artère qui saigne contre le plan dur sous-jacent directement au niveau de la plaie.



Risques

- La réalisation d'un point de compression peut entraîner une fatigue de l'équipier qui pourra soit changer de main, soit être remplacé rapidement par un autre équipier.
- Du fait de l'importance de l'hémorragie, l'équipier doit se protéger au mieux pour éviter tout risque de contamination tout en tenant compte de l'urgence de la situation.



Réalisation



- Plaie hémorragique de la carotide

- Se mettre à côté de la victime, du côté du saignement.
- Placer votre main sous le cou, le pouce directement sur la plaie entre la trachée et le muscle du cou.
- Appuyer fermement en direction des vertèbres cervicales (d'avant en arrière).
- Maintenir la compression par l'appui des doigts au niveau de la nuque sans jamais le relâcher.



- Plaie hémorragique du pli de l'artère fémorale

- Allonger le blessé.
- Placer votre poing au milieu du pli de l'aîne, directement sur la plaie, bras tendu, phalanges perpendiculaires à l'axe de la cuisse.
- Amener votre épaule à la verticale pour porter le poids du haut du corps sur la région à comprimer.
- Comprimer en direction du fémur (pour tenir la compression on peut s'aider de l'autre main en saisissant le poignet qui comprime).
- Maintenir la compression.



- Plaie hémorragique de l'artère axillaire

- Se mettre à côté de la victime, du côté du saignement.
- Saisir avec vos mains la masse musculaire de l'épaule, les pouces placés côte à côte dans le creux de l'aisselle.
- Appuyer en direction de la tête de l'humérus, jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie.
- Maintenir la compression.



—Points clés—

La compression doit être:

- permanente et maintenue jusqu'à la médicalisation de la victime.
- suffisante pour stopper l'hémorragie.



—Critères d'efficacité—

- Le point de compression est efficace lorsque le saignement est arrêté.