

	Pansement compressif d'urgence	Création : Janvier 2020
	Fiche matériel	Mise à jour Février 2023 Version 2

INDICATION


Le pansement compressif est indiqué en relais d'une compression manuelle efficace, lorsque la localisation le permet.

Il est également utilisé seul ou en association avec un bande imbibée d'une substance hémostatique, lorsque le saignement siège dans une zone non garrotable (pli de l'aîne, creux axillaire, au niveau des fesses, du tronc, du cou ou de la tête).


PRESENTATION





Encoches d'ouvertures



¹ Sur certains modèles, les velcros sont remplacés par un fils



REALISATION

PREPARATION	
	<p>Déchirer le 1^{er} emballage du pansement en utilisant les encoches prévues à cet effet</p>
	<p>Déchirer le 2^{ème} emballage du pansement en utilisant les encoches prévues à cet effet</p>

POSE DU PANSEMENT COMPRESSIF



Appliquer la compresse sur la plaie, tout en maintenant une pression



Réaliser un tour et insérer le bandage élastique à travers l'encoche de l'applicateur de pression



Tendre la bande à travers l'applicateur de pression



Fixer la bande en la ramenant en sens inverse, et en repassant sur l'applicateur de pression. Ceci aura pour effet de plaquer l'applicateur de pression.



Enrouler la totalité de la bande de manière à recouvrir entièrement la compresse.
La bande doit être tendue suffisamment pour arrêter l'hémorragie, sans interrompre la circulation



Fixer la bande sur une des épaisseurs, par l'intermédiaire des boucles de retenues



RISQUES ET CONTRAINTES

La compression doit être suffisante pour arrêter l'hémorragie. Si la victime se plaint d'une douleur importante à l'extrémité du membre ou si celle-ci devient froide, engourdie ou violacée (couleur du lit de l'ongle), demander un avis médical.

Si le saignement reprend :

- Serrer le pansement selon la méthode ci-dessous

	<p>Décrocher la boucle de retenue et la glisser sous un des tours de la bande</p>
	<p>Tourner la boucle de retenue de manière à augmenter la compression</p>
	
	<p>Fixer la bande sur une des épaisseurs, par l'intermédiaire des boucles de retenues</p>

Si insuffisant, reprendre la compression manuelle et poser un garrot

LOCALISATIONS PARTICULIERES

Dans certaines localisations d'hémorragie en zone « non garrotable », il est parfois possible de réaliser un pansement compressif en prenant appui sur un relief osseux opposé.

- Hémorragie au cou réaliser un contre-appui sur l'aisselle opposée ;
- Hémorragie axillaire réaliser un contre-appui sur un collier cervical préalablement posé ;
- Hémorragie au niveau de la fesse réaliser un contre-appui sur le bassin ;
- Hémorragie au niveau du pli inguinal réaliser un contre-appui sur le bassin ;
- Hémorragie du cuir chevelu réaliser un contre- appui sur le menton.

POINTS CLES

- Le pansement doit recouvrir la totalité de la plaie
- La compression doit être suffisante pour arrêter l'hémorragie