



REFERENTIEL TECHNIQUE FORMATION INCENDIE

Création :
Mars 2020

Fiche Technique Opérationnelle INC

Mise à
jour :
28/09/2020

FTO 2 INC : Le refroidissement des fumées (Gas Cooling)



Références

Source GTO ETEX-STR-TDE1 ; p85

Matériels

		Matériel							
Personnel		ARI	Lampe	Radio	Lance	Tuyaux diamètre 45	Outil de forcement	Commande	Caméra thermique
Chef d'agrès				1			1		
BAT	Chef	1	1	1	1	1			1*
	Équipier	1	1			2		1	

*Si CDG présent sur les lieux

Objectif


Lorsque l'engagement de binôme(s) dans des locaux enfumés est nécessaire pour opérer une recherche de foyer et/ou de victime(s), il est impératif de sécuriser l'environnement dans lequel ils vont devoir évoluer. A ce jour, la technique d'application d'eau la plus appropriée pour ce faire est nommée : **refroidissement de fumée (gas cooling)**.

L'objectif des applications d'eau à produire est d'utiliser l'énergie thermique contenu dans la fumée pour convertir l'eau en vapeur et ainsi la refroidir.

La régularité des applications d'eau tout au long de la progression permet aux intervenants de se rapprocher suffisamment du sinistre pour pouvoir ensuite le traiter plus efficacement en utilisant une attaque directe.

Le refroidissement de fumée permet de :

- diminuer l'impact radiatif sur les intervenants / le mobilier (abaissement de la température de la fumée).
- prévenir le déclenchement du Flashover (inertage/refroidissement de la fumée).
- éviter d'atteindre la température d'auto-inflammation de la fumée.



REFERENTIEL TECHNIQUE FORMATION INCENDIE

Création :
Mars 2020

Fiche Technique Opérationnelle INC

Mise à
jour :
28/09/2020

- stabiliser / rehausser le plafond de fumée (contraction du volume refroidi) donnant ainsi une meilleure visibilité.
- sécuriser l'environnement de travail par inertage à la vapeur (vaporisation de l'eau projeté).
- diminuer la quantité de gaz combustible (produit de combustion et gaz de pyrolyse) contenu dans la fumée en diminuant la pression partielle par dilution à lavapeur.

Technique opérationnelle

L'intention doit être ici, de produire un spray d'eau constitué de fines gouttelettes au sein même de la fumée et des gaz chauds produit par l'incendie. En fonction de la géométrie du volume à traiter, deux types d'impulsions sont réalisables :


Les impulsions courtes (short puls ou pulsing) : qui s'obtiennent par une manœuvre du robinet de lance en ouverture / fermeture la plus rapide possible (cibler une demi seconde au plus) devant soi, dans un environnement de proximité. Cette technique est à privilégier dans des structures de type : locaux d'habitations standards, hôtels, bureaux, etc.


Repère de réglage: débit à **100 jusqu'à 250 L/Min environ** avec **un angle de distribution (ou diffusion) entre 30 et 60°**.

En fonction de la largeur du lieu de progression (ex. : couloir ou pièce plus ou moins grande), il est possible de pratiquer 2 ou 3 impulsions courtes afin de traiter toute la largeur du volume.

Les impulsions longues (long puls) consistent en une ouverture rapide sur l'ouverture du robinet de la lance puis 2 à 5 secondes environ, en une fermeture progressive. Cette technique est à privilégier dans des structures type magasins, entrepôts, atriums, garage, etc... Elle sera aussi à appliquer lors des passages de portes pour sécuriser l'ambiance derrière la porte.

Repère de réglage : **débit entre 100 et 300 L/Min** avec **un angle de distribution (ou diffusion) entre 20 et 30 °**. En fonction de la largeur du volume à traiter, il est possible de pratiquer 2 ou 3 impulsions longues.





REFERENTIEL TECHNIQUE FORMATION INCENDIE

Création :
Mars 2020

Fiche Technique Opérationnelle INC


Mise à
jour :
28/09/2020

Risques et contraintes

En situation proche du Flashover : si les conditions n'imposent pas un repli (cf. FTO 7 INC) le plafond de fumée est très instable (plafond de fumée bas, interface fumée/air très turbulente). Dans ce contexte opérationnel il est fortement déconseillé de faire des impulsions pour tenter de refroidir la fumée. L'angle de diffusion utilisé lors de ces applications risquerait de produire un effet piston/dispersion. Le brassage anarchique des couches de fumée qui s'en suivrait pourrait être à l'origine de la mise à feu de la fumée.

La sécurisation d'une ambiance aussi instable peut être obtenue, en générant une quantité assez importante de vapeur dans la couche de fumée afin de l'inerter sans la déstratifier. Pour se faire :

- **Passer en jet droit ;**
- **débit de 100 à 300 L/Min environ;**
- appliquer l'eau sur les parties hautes des parois latérales et sur le plafond en opérant un balayage (sweep) de droite à gauche (ou de gauche à droite) assez progressivement. La durée de l'application est à adapter au local à traiter. L'effet mécanique de l'eau n'ayant pas d'intérêt, il est nécessaire de n'ouvrir que partiellement le robinet de lance.



L'angle de jet faible limitera la déstratification des différentes couches de fumée. L'eau ne se convertira que très peu en traversant la couche de fumée. Au contact de la paroi, le flux d'eau va s'étaler et s'écouler le long du mur / sur le plafond et donc augmenter sa surface de contact afin de prendre de l'énergie aux parois. Cette action permet de produire de la vapeur dans la couche convective pour la refroidir et l'inerter lentement.

Attention, si refroidir des fumées dans la fumée a du sens au regard des objectifs ; réaliser des impulsions dans des roll-over est inadapté, car les roll-over sont des flammes établies. Les applications d'eau pourront peut-être les éteindre, mais les roll-over réapparaîtront aussitôt et ce, tant que le générateur de flamme (le foyer) n'aura pas été traité.