


*Les principes de zonage et le matériel*


**Le matériel est préparé par le conducteur de l'engin-pompe.**


**Les grands principes**

- Laisser le maximum de salissures et suies sur place : lavage, brossage à l'eau éventuellement savonneuse du matériel, casques, A.R.I.,
- Le matériel sale en retour d'intervention doit être isolé : sacs transparents, VTU, ...,
- Toute manipulation d'E.P.I. ou matériel souillé doit être réalisé avec masque FFP2, lunettes, gants à usage unique, manches baissées,
- Toute trace de suie sur la peau doit être éliminée le plus précocement possible (eau + savon).




Les personnels des **MEA, de la chaîne de commandement ou de tout autres engins** (C.P.I.N.I compris – s'ils ne sont pas dotés) ayant pénétré en zone d'exclusion utiliseront également un des « sas » créé par les engins-pompes tonnes.



**Guide des bonnes pratiques pour la prise en compte de la toxicité des fumées – G.T.L.A.**



Protocole de dépollution





Zone d'exclusion

## Zone contrôlée

Zone de soutien

1

Rincer ses bottes avec LDT



2

Brosser ARI et EPI avec balayette



3

Retirer les gants de feu



4

Mettre des gants à usage unique



5

Retirer délicatement le casque et masque ARI



6

Mettre un masque FFP2 et lunettes



7

Retirer la cagoule et la placer dans le filet



8

Retirer A.R.I., veste et surpantalon

9

Retirer gants à usage unique, masque FFP2, lunettes



10

Se laver visage, mains, cou



11

S'hydrater



➡ Reprendre le parcours inverse :

- remettre une cagoule propre,
- remettre son masque FFP2, lunettes et gants à usage unique pour remettre veste et surpantalon.

- ➡ Se rééquiper du masque FFP2, lunettes et gants à usage unique,
- ➡ Rincer et brosser son ARI, masque et casque
- ➡ Placer veste et surpantalon dans le sac poubelle transparent,
- ➡ Disposer les effets dans les sac transparents de façon à ce que les **codes barres** soient **visibles**
- ➡ Mettre le masque et l'ARI (dossard + bouteille) dans un sac de transport,
- ➡ Mettre tous les déchets (gants à usage unique, masques FFP2, lingettes, ...) dans un sac poubelle,
- ➡ Nettoyer les bâches.

- ➡ Placer les E.P.I., A.R.I. et matériels souillés, conditionnés en sacs, dans l'E.P.T. (renfort possible d'un V.T.U.), ou le V.L. (si complément d'engin – G.F.O.)
- ➡ Dans les cas où les tenues de feu ne font pas l'objet de souillures importantes, l'engin pourra être mis « retour feu disponible »,

*Souillure importante = textile ne pouvant absolument pas être réutilisé après brossage sur place (trempé, souillé de produit « chimique », suie ou poussière en quantité trop importante pour être brossée, ...)*

- ➡ Le conditionnement en sac individuel, identifié au **nom du S.P.** facilitera un éventuel réengagement de l'engin. De plus le **marquage de la taille** des effets facilitera l'échange au C.I.S. support.